Agro Enviro Lab
Une équipe Premier Tech
1642, rue de la Ferme
La Pocatière, Québec, G0R1Z0
1 866 288-1079
418 856-1079

DOMAINES D'ACCRÉDITATION :
1 : Coliformes totaux et Escherichia coli, 2 : Entérocoques et Bactéries totales (BHAA), 4 : Présence / Absence Coliformes totaux et E. coli, 18 : Turbidité, 21 : Nitrites-Nitrates, 22 : pH et Conductivité, 23 : Calcium, Magnésium, Fer, Manganèse, Sodium, 27 : Cuivre, Nickel, Zinc

DEMANDE D'ANALYSE D'EAU

- La marche à suivre pour le prélèvement de l'échantillon d'eau est au **verso.**
- **SVP réfrigérez** la bouteille d'eau si le délai entre le prélèvement et l'envoi de l'échantillon au laboratoire excède 1 heure.
  Autant que possible, retournez au laboratoire dès que prélevé, puisque nous avons qu'un délai de 48h pour faire certaines analyses.
- **Envoi des échantillons de microbiologie par un *TRANSPORTEUR* : *LUNDI ET MARDI SEULEMENT*. N'OUBLIEZ PAS DE CONGELER VOTRE « ICE-PACK » AVANT s'il y en a un.**
- **RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS EN PERSONNE : AVANT 15 HEURES DU LUNDI AU MERCREDI UNIQUEMENT.**

ANALYSES DEMANDÉES ***** ATTENTION, IL VOUS FAUT LES BOUTEILLES APPROPRIÉES AVEC LES BONS AGENTS DE CONSERVATION SELON LES PARAMÈTRES DEMANDÉS. *****	Encerclez votre choix (TPS et TVQ incluses)
La Potable (EAU-03-55K) : Coliformes totaux et *E.coli*, Entérocoques	99.00 $
L'Agricole (EAU-01-65K) : Coliformes totaux et *E.coli*, Entérocoques et Nitrites-Nitrates	119.00 $
L'Informative (EAU-04-115K) : Coliformes totaux et *E.coli*, Entérocoques, Nitrites-Nitrates, Dureté (calcul), pH, Conductivité, Solides dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Calcium, Magnésium	209.00 $
L'Odorante (EAU-05-145K) : Coliformes totaux et *E.coli*, Entérocoques, Nitrites-Nitrates, Dureté (calcul), pH, Conductivité, Solides dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Calcium, Magnésium et Sulfures	242.00 $
La Complète (EAU-05-150K) : Coliformes totaux et *E.coli*, Entérocoques, Turbidité, Nitrites-Nitrates, Dureté (calcul), pH, Conductivité, Solides dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Potassium, Magnésium, Cuivre, Calcium, Nickel, Zinc	263.00 $
La Totale (EAU-06-250K) : Coliformes totaux et *E. coli*, Entérocoques, Nitrites-Nitrates, Turbidité, Dureté (calcul), pH, Solides Dissous, Conductivité, Fer, Manganèse, Sodium, Potassium, Magnésium, Cuivre, Calcium, Nickel, Zinc, Alcalinité, Couleur Vraie, Tanins, Transmittance UV, Sulfures	403.00 $

TARIFS DES AUTRES PARAMÈTRES DISPONIBLES (TPS et TVQ incluses) **:**

Nitrites-Nitrates, Dureté, pH, Solides Dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Calcium, Magnésium	Turbidité, Nitrites-Nitrates, Dureté, pH, Solides Dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Potassium, Magnésium, Cuivre, Calcium, Nickel, Zinc	3 métaux (Fe, Mn, Na)	9 métaux (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Zn)	Bactéries Totales (BHAA)	Dureté	pH	Nitrites-Nitrates	Turbidité	Sulfures	Autres paramètres (inscire ci-dessous)	Transport	
164 $ EAU-05-84	**213 $** EAU-05-125	**86$** EAU-101	**121 $** EAU-100	**36$** EAU-061-	**58 $** EAU-060	**36 $** EAU-062	**57 $** EAU-072-	**52 $** EAU-068	**85 $** EAU-072		Dicom ou ML : **50.00$** TR-3	
											25.00$ Aller TR1	**25.00$** Retour TR2

****Les prix peuvent changer sans préavis***

Facturer à : ***(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES SVP)***	**Adresse de prélèvement *(si différente de la facturation)* :** ***(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES SVP)***
Nom :	Nom :
Adresse :	Adresse :
Code postal :	Code postal :
Téléphone :	Téléphone :
Courriel facturation:	Courriel :

- **Date de prélèvement : _____**
- **Nom de la personne qui a fait le prélèvement *(Si différente de celle du haut)* : _____**
- **Date de désinfection du puits (s'il y a lieu, doit être supérieur à 7 jours): _____**
- **Je préfère que les résultats me soient transmis par :** ☐ téléphone ou ☐ courriel _____

SVP Veuillez cocher aux endroits appropriés dans le tableau suivant :

Caractéristiques de l'eau à analyser		
Eau de consommation		**Eau de récréation**
Puits de surface :	Puits artésien :	Préciser :
Système de traitement, précisé :		

N.B. S'il y a un courriel d'inscrit, aucun rapport et aucune facture papier ne vous sera transmis.

Signature du client : _____

À l'usage du laboratoire seulement, ne pas remplir SVP			
Date de réception :		**No de laboratoire :**	
Échantillon reçu par :		**Transport par :** ☐ **Client** ☐ ***Dicom*** ☐ **Livraison ML** ☐ ***Purolator*** ☐ ***Poste Canada*** ☐ **Autre**	
Échantillon accepté ☐ ***refusé*** ☐	**Motif du refus :**	**Nombre de contenant :**	**T°C :**
Résultats transmis verbalement :	**Facturation :**		**Facturé le :**
Résultats transmis par courriel:			**Expédié le :**
			# facture :

Ce document est la propriété d'*AgroEnviroLab*

INSTRUCTIONS DE PRÉLÈVEMENT DE L'ÉCHANTILLON

Si vous êtes venus chercher vous-même les bouteilles au laboratoire, vous pouvez venir les rapporter du ***lundi au mercredi entre 8h30 et 15 h.***

Si vous avez demandé que les bouteilles vous parviennent par transport, n'oubliez pas de faire congeler le « ICE-PACK » inclus dans votre colis, avant de nous le retourner. Pour le retour, s'il vous plaît, expédiez ***le paquet le lundi ou le mardi seulement*****,** de façon à ce que les échantillons nous parviennent au plus tard le mercredi. Appelez GLS au 1 888 463-4266 pour le ramassage de vos échantillons. Placez les bouteilles remplies d'eau ainsi que votre formulaire bien rempli, dans le sac réfrigérant AVEC LE « ICE-PACK » gelé, si présent. Mettre le sac réfrigérant dans le sac GLS et bien sceller celui-ci. Apposez le timbre GLS fourni sur le sac.

- Utiliser les bouteilles fournies par le laboratoire;
- N'enlever pas la poudre ou le liquide des bouteilles, il s'agit d'un agent de conservation;
- **Les bouteilles ne doivent être ouvertes qu'au moment du remplissage**;
- Ne rincer pas les bouteilles avant de prélever les échantillons d'eau;
- Se laver et se sécher les mains avant d'effectuer tout prélèvement.

IMPORTANT : TOUTES LES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES POUR ÉVITER LA CONTAMINATION DES BOUTEILLES ET CELLE DES ÉCHANTILLONS : NI VOS DOIGTS NI OBJET DOIVENT VENIR EN CONTACT AVEC LA PARTIE INTÉRIEURE DU GOULOT DES BOUTEILLES OU AVEC LA PARTIE INTÉRIEURE DES COUVERCLES.

- Utiliser des robinets situés à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
- Éviter l'utilisation des robinets extérieurs qui servent au branchement de boyaux d'arrosage;
- Enlever tout objet se trouvant sous le bec du robinet comme les aérateurs, grillages, pommes d'arrosage, boyaux; s'il est impossible de les enlever, choisir un autre robinet;
- Nettoyer l'extérieur et l'intérieur du bec du robinet à l'aide d'une pièce de coton propre, à usage unique, imbibée d'une solution commerciale d'eau de Javel (environ 5 % d'hypochlorite de sodium);
- Boucher soigneusement et hermétiquement tous les contenants après le prélèvement;
- Noter sur les formulaires appropriés, les échantillons prélevés;
- Retourner les bouteilles au laboratoire **DANS LES 24 HEURES SUIVANT LE PRÉLÈVEMENT** avec le formulaire de demande d'analyse correctement rempli.
- Tous les échantillons doivent être conservés à environ 4°C entre le moment du prélèvement et la réception au laboratoire (utiliser les sacs réfrigérants fournis lorsque le transport est effectué par GLS ou un autre transporteur).

PROCÉDER SELON UNE DES MODALITÉS SUIVANTES :

Au robinet

Effectuer le prélèvement à partir du robinet d'eau froide en s'assurant que le robinet d'eau chaude est maintenu fermé tant que dure le prélèvement. Dans le cas où le robinet utilisé est muni d'une valve servant à la fois au contrôle de l'eau froide et de l'eau chaude, laisser au préalable couler l'eau chaude pendant au moins 2 minutes avant de laisser couler l'eau froide. Laisser couler l'eau froide du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes avant de prélever les échantillons; afin de s'assurer que l'eau prélevée est représentative. Dans le cas d'une conduite d'eau peu utilisée, il peut s'avérer nécessaire de laisser couler l'eau plus longtemps (10 à 15 minutes). Ramener le débit d'écoulement à un niveau permettant le remplissage des bouteilles sans éclaboussure. Tenir les bouteilles par la base, les remplir à un pouce (2.5 cm) du rebord et refermez-les aussitôt.

Au puits, avec pompe

Pomper environ cinq (5) seaux d'eau et veillez à ce que cette eau ne retombe pas dans le puits. Remplir les bouteilles à un pouce (2.5 cm) du rebord avec l'eau que l'on continue de pomper et refermez-les aussitôt.

Au puits, sans pompage

Prélever les échantillons d'eau à l'aide d'un contenant attaché à une ficelle neuve et lestée. Remplir les bouteilles à un pouce (2.5 cm) du rebord et refermez-les aussitôt.

N.B. : Toute bouteille non retournée sera facturée ainsi que les frais de transport et d'administration s'y rattachant (coût de la bouteille, de la trousse, des timbres et de l'administration). Si vous retournez la bouteille vide au laboratoire, des frais de transport et d'administration vous seront facturés.

Ce document est la propriété d'*AgroEnviroLab*